Subject:
Year: Month: Day:

q داشتن بار $\xrightarrow[\text{به}]{\text{رسیدن}}$ k $\qquad$ k داشتن $\xrightarrow[\text{به}]{\text{رسیدن}}$ q

مثال: تغییر انرژی خازن بین حالت های زیر را محاسبه کنید



(۱) جدا کردن خازن از باتری



(A)

$$U_A = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C} = \frac{1}{2}CV_0^2$$



(B)

$$U_B = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C'} = \frac{1}{2}\frac{q^2}{kC}$$

$$U_B = \frac{1}{k}U_C \longrightarrow$$ نیروی که کاهش یافته صرف مقابله بر نیروی E ماده دی الکتریک از طرف صفحه خازن شده است.

فصل ۲۶:
جریان و مقاومت:



مقاومت رسانا



$$V = \int E \cdot ele$$

$$V = Ee$$

حرکت الکترون ها در خلاف جهت میدان E

AIDIN (ها کرو کودین) $\qquad i = \frac{q}{t} \longrightarrow \frac{dq}{dt} = i$

Scanned by CamScanner

Subject:
Year: Month: Day:

سطح مقطع بالا

مسیر حرکت الکترون در رسانای بامیان E:

سطح مقطع پایین

با دلیل این مسیر حرکت

نیروی که بارهای مثبت به بارهای منفی وارد می کنند

(+) (-)

مشخص می شود که الکترونها با سرعت ثابتی و هم به سرعت رو به طرف مقطع بالا حرکت می کنند. سرعت رو: v_{dl} ← ایجاد مقاومت (R)

چگالی جریان $\vec{J} = \frac{i}{A}\hat{L}$ (مقدار یکنواخت)

عکس جهت حرکت الکترونها در نقطه ای مورد نظر

$$\vec{J} = \frac{di}{dA}\hat{L}$$

حل $i = \int_A \vec{J}\cdot d\vec{A}$

برداری با اندازه dA و عمود بر سطح

e

اختلاف پتانسیل V

واحد حجم

n: چگالی حامل های بار دار قابلیت حرکت

v_{dl}

E

مدت زمانی که حامل ها از ① به ② می رسند $t = \frac{L}{v_{dl}}$

تعداد حامل های منتقل شده = $n v_{dl} A = n(AC)$

حجم مکث

AIDIN

Scanned by CamScanner

۲۳

Subject:
Year: Month: Day:

$$i = \frac{(n(Ad\ell)\ xe)}{t} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} = \frac{nA\ell e}{\frac{\ell}{v_{el}}} = nAe\,v_{el}$$

$$\longrightarrow \vec{J} = ne\,\vec{v}_{el} \longrightarrow \text{بردار چگالی جریان و سرعت سیلان الکترون‌ها رابطه دارد.}$$



مثال: $R = 2mm$

$J_0 = 2\times10^{5}\ A/m^2$ ← چگالی جریان در مرکز سطح مقطع

$r = R$ تا $r = \frac{R}{2}$ ← چگالی جریان به صورت خطی بین فاصله‌های شعاعی تغییر می‌کند.

$J = J_0\ A/m^2$ ← چگالی جریان در حالت یکنواخت

$J = J_0 r^2\ A/m^2$ ← چگالی جریان در حالت خطی

(۱) حالت یکنواخت: $I = J_0 \times A = J_0 \times \left(\pi R^2 - \pi\left(\frac{R}{2}\right)^2\right) = \frac{3}{4}\pi R^2 J_0$

(۲) حالت خطی: $I = \int \vec{J}\cdot\vec{ds} = \int j\,ds = \int_{\frac{R}{2}}^{R} J_0 r^2 (2\pi r)\,dr =$

$ds = 2\pi r\,dr$

$2\pi J_0 \left(\frac{r^4}{4}\right)\Big|_{\frac{R}{2}}^{R}$

مقاومت الکتریکی یک قطعه رسانا: $R = \frac{V}{I}$ $\left(\Omega = \frac{V}{A}\right)$ ← واحد مقاومت اهم

چگالی مقاومت: $\rho = \frac{E}{J}$ ← برای یک نقطه

R ← برای یک قطعه

AWG ← میکرو سکوپ

(مقاومت ویژه)

Scanned by CamScanner

۴۴

Subject:
Year: Month: Day:

ساده‌ترین حالت — مکعب مستطیل

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{V/\ell}{i/A} = \frac{V}{i}\cdot\frac{A}{\ell} = R\cdot\frac{A}{\ell} \rightarrow R = \rho\frac{\ell}{A}$$

ρ: تابع جنس

R: مکعب مستطیل با میزان یکنواخت

ℓ: طول

محاسبه R برحسب ρ:

۱- یکنواخت (ρ ثابت) و شکل دلخواه سطح مقطع ثابت ← $R = \rho\frac{\ell}{A}$

۲- ρ ثابت نبوده و یا سطح مقطع شکل یکنواختی نداشته باشد

I: تغییرات ρ در راستای جریان

II: تغییرات ρ عمود بر جریان

۲-I: قطعه به قطعات با مساحت یکسان و طول $d\ell$ به صورت متوالی تقسیم می‌شود.

المان‌های سری

$$I: dR = \rho\frac{d\ell}{A} \rightarrow R = \int dR$$

ρ متغیر با فاصله x از خط d

۲-II:



المان‌های موازی

$$II: dR = \rho\frac{\ell}{dA} \rightarrow \frac{1}{R} = \int\frac{1}{dR}$$

ρ روی این خط ثابت

AIDIN

Scanned by CamScanner